Tutorial TightVNC

Ce logiciel permet de prendre à distance votre PC. Plus rapide que la prise à distance de windows XP.

Télécharger le logiciel TighVNC : ICI

I- Installation

Puis installer le logiciel :

Setup - TightVNC	
	Welcome to the TightVNC Setup Wizard
	This will install TightVNC 1.2.9 on your computer.
	It is recommended that you close all other applications before continuing.
	Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.
	Next > Cancel

Faites "Next"



Encore "Next"

월 Setup - TightVNC			
Select Destination Directory Where should TightVNC be installed?			
Select the folder where you would like TightVNC to be installed, then click Next.			
C:\Program Files\TightVND			
🔁 C.V	~		
🗀 Program Files			
agess 🔁	_		
Analog Devices			
All Technologies			
ComPlus Applications			
DAEMON Tools	~		
🍛 C:	*		
The program requires at least 0,1 MB of disk space.			
< Back Next >	Cancel		

"Next"

🛃 Setup - TightVNC	
Select Components Which components should be installed?	
Select the components you want to install; clear the components you or install. Click Next when you are ready to continue.	do not want to
Custom installation	✓
✓ TightVNC Server	523 KB
✓ T ghtVNC Viewer	268 KB
☐ V/eb pages and documentation	987 KB
Current selection requires at least 0.9 MB of disk space	
Current selection requires at redst 0,3 MD of disk space.	
< Back Next	> Cancel

Pour l'installation sur un poste Host (c'est-à-dire celui dont vous voulez prendre le contrôle), cochez "TightVNC Server".

Pour l'installation sur un poste client (c'est-à-dire celui à partir duquel vous allez prendre le contrôle du poste HOST), cocher "TighVNC viewer".

Si vous comprenez rien à ce que je dis, ce n'est pas grave cocher les deux comme sur cidessus.

Vous pouvez décocher "Web pages and documentation" Puis faire "Next"

🛃 Setup - TightVNC	
Select Start Menu Folder Where should Setup place the program's shortcuts?	
Select the Start Menu folder in which you would like Setup to create the program's shortcuts, then click Next.	
Tight/NC	
Accessoires ATI HYDRAVISION DAEMON Tools Jeux Microsoft Office Outils d'administration PSP Brew SOTI SoundMAX WinRAR	
Don't create any icons	
< Back Next > C	ancel

"Next"



Cocher "Register TightVNC Server as a sytem service" Cocher aussi "Start or restart TightVNC service" Puis "next".

🕵 Setup - TightVNC	
Ready to Install Setup is now ready to begin installing TightVNC on your computer.	
Click Install to continue with the installation, or click Back if you want to review or change any settings.	
Destination directory: C:\Program Files\TightVNC	^
Setup type: Custom installation	≡
Selected components: Tight/NC Server Tight/NC Viewer	
Start Menu folder: TightVNC	~
< Back Install	Cancel

Puis "Install".

Attendez vous aurez ce message d'erreur,



Ce qui est normal car on vous demande de mettre un mot de passe pour des questions de sécurité.

Faites "OK"

Vous tomberez sur cette fenêtre :

WinVNC: Default Local System Prop	erties 📃 🗖 🔀
Incoming Connections Accept socket connections Password: Password: (view only): Display or port numbers to use: • auto • display: • ports: 5900 and 5800	Input Handling Disable remote keyboard and pointer (view-only mode) Disable local keyboard and pointer Update Handling Poll foreground window Poll console windows only Poll foreground window Poll console windows only Poll foreground window Poll on event received only Poll full screen
(main) (HTTP) When Last Client Disconnects © Do nothing © Lock workstation © Logoff workstation	Bandwidth Optimizations Image: Remove desktop wallpaper on client connections Image: DK Apply Image: DK Apply Image: DK Advanced

Dans "Password" mettez un mot de passe. Faites de même pour Password (view only).

Ensuite faire "Apply" puis "OK"

C'est fini pour l'installation.

II- <u>Utilisation</u>

Voilà comme vous pouvez le constater il y a une icône avec un grand "V" dans la barre des tâches. Ce qui veut dire que vous pouvez prendre à distance, CET ordinateur à distance.

Biensûr, configurer votre routeur, votre pare-feu et votre antivirus pour que TightVNC puisse y accéder. Au pire, désactiver ceux-ci.

Sur un poste client, lancer TightVNC viewer (best compression) ou (fast compression) comme vous voulez.

Connection details	
VNC server:	ОК
The following formats are supported:	Cancel
(default is to use display 0 or port 5900)	Options

Ensuite mettre l'adresse IP du poste host, puis OK.

Il vous demandera le mot de passe, mettez celui que vous avez entré précédemment. Vous avez alors accès à votre PC à distance.

Vous pouvez mettre une adresse IP local, une adresse IP fixe de votre fournisseur ou un nom de domaine.(Voir le Tutorial IP fixe et DNS).

By Ninjax